外部ファイルの作成

Name	Extension	Description		-
GSMAP	asc	USGS GSMAP format		
DIMS	img	IDIMS IDIPS format		
NFO	nit	INFO database format		
IP2	jp2	JPEG-2000 JP2 format		
IPEG	ipg, ipeg	JPEG format		
LVT	lvt	LVT film recorder format		
MICROBRIAN	img	MicroBrian format		
MIF	mif	Mapinfo Interchange Format	💌 😼	
MIPS-EXTERNAL	mip	DOS MIPS' External database format		
MOSS	mos	Map Overlay and Statistical System format	P 5	
MRSID	sid	Multiresolution Seamless Image Database		
NITF2.1	ntf	NIMA National Imagery Transfer Format 2.1		
PCI	pix	PCI image format		
PCX 🧒	рсх	PCX format		
PNG	png	Portable Network Graphics format		
PCX PNG - Objects to Expor Select Objects	pcx png t Remove Rem	PCX format PCX format Portable Network Graphics format	ğ	

TNTmips のエクスポート処理では プロジェクトファイルのデータを多く の種類のラスタ、ベクタ、シェイプ、 CAD、TIN、データベース等の外部 フォーマットのファイルに変換できま す。エクスポート処理は TNTmips お よび TNTedit で可能ですが、TNTview や TNTlite にその機能はありません。

ファイルかフォーマットの2つの 方法で指定ができた TNTmips のイン ポート処理とは違い、エクスポート処 理ではまず出力ファイルフォーマッ トを選ぶ必要があります。ファイル フォーマットを選ぶことで選択可能な オブジェクトタイプが決定します。ベ クタや CAD オブジェクトは数種類の ファイル形式へエクスポートできま す。また、VRML へのエクスポートは ラスタ、ベクタ、TIN を入力として使 えます。複数のオブジェクトを選んで

エクスポート可能ですが、全てが同じオブジェクトタイプである必要があります。ラスタ出力では選択できるオブジェ クトの範囲が狭くなります (例えば、PCI ヘエクスポートするには 16bit または 24bit コンポジットカラーのラスタオブ ジェクトは選択できません)。

エクスポート処理では対応している全フォーマットのリストがまず開きます。このリストは名前、拡張子、説明の各 見出しカラムをクリックすると並び替えできます。エクスポートしたいオブジェクトタイプに対応するアイコンを選ぶ とフォーマットのリストが短くなり、選択しやすくなります。同様に、出力フォーマットの拡張子を入力するとリスト が減ります。その拡張子のファイルが1種類しかなければ、3文字全てを入力すると、リストは1つだけになります。 しかし、拡張子の中には.imgのように複数のフォーマットに関係しているものも あります。

の例

エクスポートするオブジェクトを選択せずに [次 (Next)] ボタンをクリックする と、オブジェクトを選択するようプロンプトが出ます。エクスポートのフォーマッ トが指定されると〈エクスポートパラメタ (Export Parameters)〉ウィンドウの内 容が決まります。選択したフォーマットにジオリファレンス情報が含まれない場 合は、どのようにするかをユーザが指示します。ラスタにはヌル値や圧縮に関連 した選択肢もあります。1回のエクスポートで選択するオブジェクトは同じエクス ポートパラメタに従う必要があります。例えば、複数のベクタを、ArcViewのシェ イプファイル形式のようにスタイルと1個の属性テーブルだけがサポートされて いるフォーマットにエクスポートする場合、スタイル割当テーブルと属性テーブ ルは全ベクタオブジェクトで同じ名前でなければなりません。〈エクスポートパラ メタ〉ウィンドウでヌル値として[ソースに従う (From Source)] が指定されてい る場合は、エクスポートする複数のラスタのヌル値はラスタ毎に違っていてもか まいません。

000	X Question	
The export format you have	ust selected is not suitable for the geodata objects currently	selected for export.
Clear unsuitable objects?		
		Ves No
オブジェクトを選択した後	。 ミにエクスポートするフォーマットを変更したい	
昜合や、単に他のエクスオ	《ートを行おうとして前のエクスポート処理での	
オブジェクトを削除し忘れ	ιていた場合や、選択したオブジェクトに対して	エクスポート
不適切なフォーマットを新	fたに選択する場合、矛盾するオブジェクトをリ	パラメタの別

ストから消去するかどうか聞かれます。



エクスポートパラメータの例。上がラスタの ジオリファレンス、下がヌル値の選択肢の例。



