ドラフト

2008年3月20日

テーブルをスキーマタグ付き KML に出力

TNTmipsのエクスポート処理では、ベクタや CAD の内部の図形オブジェクトやシェープファイル、DXF、DGN、DWG、 TAB などにリンクされた要素にアタッチされている属性を、KML ファイル内のスキーマタグに変換します。スキーマタグ はデータベースフィールドの追加に使われる KML コード中の拡張プレイスマーク要素です。オブジェクトのポイントや ライン、ポリゴンの各要素タイプに関連付けられた1つの属性テーブルを選択すると、選択した属性テーブルに対して KML スキーマタグを作ることができて、選択したテーブルの内容全てを Google Earth プロで表示することができます。 Google Earth プロのデータベーステーブルツールを使って、属性を使った要素の選択や、ある値に従ってフィールドを 並べ替えたり、列や行を非表示にすることなどができます。

KML スキーマタグに関連するこの機能は、KML ファイ ルを Google Earth プロで開く時にのみ有効です。

これらのボタンをク リックし、〈テーブルを 選択〉ダイアログ(右 🗑 🖨 🔿 🛛 🕅 Export Parameters 下図)を使って属性テー Placemark Parameters Name Field Population.CITYNAME ブルからフィールドを Scale 1 012 Extrusion Field 選択します。 Path Parameters -Extrusion Field 8086 1,000 このトグルにチェック Polygon Parameters Name Field States.STATE_NAME を入れて、選択したデ・ 2000 1.000 Extrusion Field タベーステーブルを含 む KML スキーマタグを Export... Cancel 作成します。

Population データベー ステーブルの CITYNAME フィールドがポイント 要素(プレイスマーク) に対して選択されてい ます。

- Table	
Internal Reint ID	DINVIAME
GeneralPopulatn	POP
_50States Population	TOT_EMPL

〈エクスポートのパラメータ〉ウィンドウには図形オブジェクトのポ イント、ライン、ポリゴンに対してデータベーステーブルからテーブ ルとフィールドを選択するために別々のパネルがあります。どのパネ ルでも [Name Field] ボタンを押すと、その要素タイプに関連したデー タベーステーブルがそれらが含むフィールドと一緒に一覧表示されま す。Name Fieldを指定すると、KML ファイルの中の各要素はそのフィー ルドの関連したレコードの名前が付けられ、選択したテーブルのその 他のフィールドのレコードも保持します。[Use KML schema to include tables] トグルにチェックを入れると、Google Earth プロで選択した データベーステーブルやフィールドとレコードを表示することができ

> ます。オブジェクトがリレーショナルテーブルの属性構造を持っ ている場合、エクスポートを使う前に計算フィールドや TNT 製 品の中のその他のデータベース管理ツールを使って1枚の属性 テーブルを準備するようにします。KML 形式へのエクスポート に関するより詳しい情報は、テクニカルガイドの"エクスポー ト:図形オブジェクトを KML に変換する (Export: Geometric Objects to KML)"をご覧ください。

図形オブジェクトから作成された KML ファイルをグーグルアースで表示すると、オブジェクト名が[場所]パネルの テンポラリプレイスフォルダに表示されます。さらにエクスポート処理で選択したテーブルとフィールドの値とともに 要素が一覧表示されます。要素によらず他のフィールドのレコードを表示することができますが、グーグルアースの無 料版ではテーブルの内容全てを表示することはできません。



左図は[場所]パネルに一覧表示されたポイント要素を、エ クスポート処理で選択した Population. CITYNAME の値ととも に示しています。任意のポイント要素のフィールド値をクリッ クすると、関連した要素の人口テーブルの全てのフィールド のレコードを表示します。

TNTmips で表示されているポイントデータベーステーブル

Table Edit Record Fiel	Field Help Help Im @ Image: Contract of the state of t								
CITVNAME	REGNAME	POP	TOT_EMPL	HH	AVEHHSIZE	URBANPOP			
ALBANY, NY	EAST	101082	51753	41489	2.44	99467			
ANNAPOLIS, MD	SOUTH	33187	18961	12239	2.71	31433			
ATLANTA, GA	SOUTH	394017	189532	157036	2.51	389485			
AUGUSTA, ME	EAST	21325	10351	8648	2.47	18053			
AUSTIN, TX	SOUTH	465622	249622	189731	2.45	443342			
BATON ROUGE, LA	SOUTH	219531	99809	81973	2.68	213354			
BISMARCK, ND	MIDWEST	49256	25622	18714	2.63	44644			
BOISE CITV, ID	WEST	125738	65473	48425	2.60	121719			
BOSTON, MA	EAST	574283	294077	231283	2.48	574283			
CARSON CITY, NV	WEST	40443	19728	15706	2.57	36946			
CHARLESTON, WV	SOUTH	57287	24364	24026	2.38	43377			
CHEVENNE, WV	WEST	50008	24888	19350	2.58	46893			

Google Earth プロで表示されているポイントデータベーステーブル

Google Earth プロのメインツール バーにある [ツール/テーブル] を使って、データベーステーブル を表示することができます。右図 はKML スキーマタグを使ってエク スポートした人ロデータベース テーブルのレコードの一部を表示 しています。KML ファイルをスキー マタグなしでエクスポートすると、 テーブルには名前と説明のフィー ルドのみが表示されます。

C Table									
Population - States-Capitals									
name 🔻	description	URBANPOP	AVEHHSIZE	нн	TOT_EMPL	POP	REGNAME	CITYNAME	
ALBANY, NY	REGNAME EAST POP 101082 TOT_EMPL 51753 HH 41489	99467	2.44	41489	51753	101082	EAST	ALBANY, NY	
ANNAPOLIS, MD	H+H	31433	2.71	12239	18961	33187	SOUTH	ANNAPOLIS, MD	
ATLANTA, GA	HH<	389485	2.51	157036	189532	394017	SOUTH	ATLANTA, GA	
AUGUSTA, ME		18053	2.47	8648	10351	21325	EAST	AUGUSTA, ME	
AUSTIN. TX	HH	443342	2.45	189731	249622	465622	SOUTH	AUSTIN. TX	

下にスクロールすると、他のデー タベーステーブルも表示するこ とができます。

下にスクロールすると、データ ベーステーブルのレコードを表 示することができます。

セルの上でダブルクリックする 、と、関連する要素をズームするこ とができます。

セルの上で右クリックすると、 くさらにテーブルに関係したツー ルが出てきます。