

<u>ジオリファレンス</u>

簡易ジオリファレンスと暗黙のジオリファレンス

ジオリファレンスに関する情報は空間オブジェクト内部の 座標と指定した空間参照系との間の座標変換を規定します。プ ロジェクトで使用するために入手した地理空間データには標 準形式のジオリファレンス情報が付いていて TNTmips で自動 的に認識して使用できます。このジオリファレンス情報は空間 データファイルに直接埋め込まれているか、標準形式の補助 ファイルで存在しています。

場合によっては、標準的でないメタデータや TNTmips のイ ンポート処理で自動的に解析できないテキストファイルでジオ リファレンス情報を入手こともあるでしょう。よくあるのは、 ジオリファレンス情報が " 簡易ジオリファレンス " 形式 (ラス タデータ) の場合や " 暗黙の " ジオリファレンス (各種図形デー タ) の場合です (各々の定義については右上の囲みをご覧下さ い)。そのようなオブジェクトに対してはジオリファレンス処 理においてメタデータから得られるパラメータを手入力して、 簡易または暗黙のジオリファレンスを設定できます。これらの 操作は、通常のジオリファレンスの処理フローであり、下でも 説明しています。

簡易ジオリファレンスの設定

ジオリファレンス処理で、ジオリファレンスのない空間オ ブジェクトを選択すると一連のダイアログウィンドウが表示さ れます。最初に〈座標参照系〉ウィンドウが現れ、入力オブジェ クトのジオリファレンスに使用する空間参照系 (測地系と座標 系)を指定します。このウィンドウはこうした目的のため TNT 製品の至る所で使用されている標準的なダイアログウィンド ウです (テクニカルガイド「座標参照系ウィンドウ (Coordinate Reference System Window)」を参照)。

座標参照系を設定すると、〈モデルの選択(Select georeference model)〉ウィンドウが現れます(下図)。ジオリ ファレンスの入力オブジェクトとしてラスタデータを選択する と、このダイアログのラジオボタンリストの最初の項目は[簡 易(Simple)]になっています。このオプションを選択してウィ ンドウの[OK] ボタンを押すと、〈簡易ジオリファレンス作成 (Create Simple Image Georeference)〉ウィンドウが開きます (下図)。このダイアログでラスタの縦横セルサイズを入力し、 それらの単位を選択します。さらに、この画像内の参照ポイン

Select georeference mo Simple Conformal Affine Plane Projective Bilinear Order 2 Polynomial	det (69576)	_ ラスタオブジェクトに対 して簡易ジオリファレン スを設定するには、〈モ デルの選択〉ウィンド ウのリストから[簡易 (Simple)]を選択します。
 Order 5 Polynomial Order 4 Polynomial Order 5 Polynomial Order 6 Polynomial Piecewise Affine Rational Polynomial Manifold 	Create Simple Image Georeference (69304) Reference to: NAD27 / UTH zone 13H (CH 105H) Call Size Inage Location Column 28,46 Upper Left Corner 0.4 Nuits neters Now 0.4	
	Coordinates (n) Easting 241 Northing 4978	426.18 Projection Upright 302.16 Image 0K Cancel Help

空間オブジェクトのメタデータファイルから読み出した簡易ジオリファ レンスのパラメータを〈簡易ジオリファレンス作成〉ウィンドウで入力 します。

簡易ジオリファレンス

ラスタオブジェクトに有効。ラスタ座標(行と列)と座標参照系との間 の座標変換は1つの参照ポイントに対する内部および地図座標と、ラス タの縦横のセルサイズ及び画像の方位(回転角)を指定することによっ て行われます。 暗黙のジオリファレンス 各種図形データ(ベクタ、CAD、シェイプ他)に有効。オブジェクトの

座標は指定された座標参照系の値で格納されており、座標変換は必要あ りません。

トの位置を設定しそれに対応する地図座標を入力します。[画 像位置 (Image Location)] パネルにはメニューがあり、そこで 参照ポイントの位置 (例えば、画像の左上角、画像の左上角の セルの中心、画像中心)を1つ選択します。このメニューから 項目を選択するとメニューの下の [列 (Column)] と [行 (Row)] のフィールドに値が自動的に入ります。必要であれば、画像の 方角も指定することができます。あるいは10進の度で回転角 を指定することもできます。全てのパラメータが設定され [OK] ボタンを押すと、アフィン変換のジオリファレンスパラメータ が計算され入力オブジェクトに対して保存され、処理が終了し ます。

暗黙のジオリファレンスの設定

ジオリファレンス情報 の無い図形データを選択し 座標参照系を指定した場 合、〈モデルの選択〉ウィ ンドウの最初の項目は " 暗 黙 (Implied)" になっていま す。暗黙のジオリファレン スとはオブジェクトの持つ 座標が地図座標であること



を意味します。このオプションを選択し [OK] ボタンを押すと、 直ちに入力オブジェクトに対して暗黙ジオリファレンスサブオ ブジェクトを保存して処理が終了します。

暗黙のジオリファレンスを持つオブジェクトの再ジオリ ファレンス

衛星画像や他の地理空間データに付いてくるジオリファレン ス情報の精度は近似的な意味しかありません。そのため、ジオ リファレンス処理では必要であればそれらのジオリファレンス の精度を上げるために暗黙のジオリファレンス付きの図形デー タやアフィン変換のジオリファレンスを持ったラスタデータを 選択して再度ジオリファレンスすることができます。警告メッ セージが出た後、既存のジオリファレンス情報がオブジェクト の四隅のコントロールポイントへと変換されます。それから自 前でコントロールポイントを追加して、参照データに対するオ ブジェクトの適合度を向上させます。最後に、元のジオリファ レンス情報で作られた四隅のコントロールポイントを削除しま す。このように追加したコントロールポイントのジオリファレ ンスを図形オブジェクトに保存する際、メッセージウィンドウ が表示され、このコントロールポイントのジオリファレンスを 暗黙のジオリファレンスに変換する方法についての説明があり ます。