空間表示



データティップ

データティップは、TNTgisの〈表示〉ウィンドウの カーソルを置いた位置に表示される小さなボックスで、地 理データレイヤの場所固有の情報を表示します。データ ティップは、マウスカーソルをデータレイヤの上で停める たびに表示されます。データティップでは、ラスタレイ ヤからセル値を表示したり、図形オブジェクト (ベクタ、 CAD、シェイプ、Lidar、TIN) やデータベースピンマップ の要素のデータベース属性を表示したり、ジオタグ画像の データベーステーブルから画像サムネイルを表示すること ができます。要素のスタイルやサイドバーの凡例と組み合 わせてデータティップを使用することで、情報量に富んだ 地理データ表示を設計することができます。

〈レイヤコントロール〉ウィンドウを使うと、表示中の 個々のレイヤのデータティップを簡単に設定できます。こ れらの設定は、その他の表示設定と共にレイヤの表示パラ メータに保存されます(レイヤがグループやレイアウトの 一部として保存されている場合は、グループ設定またはレ イアウト設定と共に保存されます)。より高度な手法を使 用すると、レイヤを設定してデータティップに複数行の属 性情報を表示させたり、簡単な図表やグラフを挿入した り、カーソル位置のデータに対して行われた計算結果を 表示させることもできます。データティップでは〈表示〉 ウィンドウの複数のレイヤの情報を現在非表示になってい るレイヤも含め、表示することができますが、〈表示〉ウィ ンドウの設定を使用することで、ユーザが表示するデータ ティップ情報の数を制限することができます。

データティップコントロール

[データティップ] コントロールは、ラスタ、地形、図 形オブジェクトの〈レイヤコントロール〉ウィンドウの中 にあり、さまざまな形式をしています。複数の要素タイプ を含むオブジェクト (ベクタや TIN) の場合、各要素タイ プに対して個々の [データティップ] コントロールがあり ます。

[表示]メニュー:[表示]メニューでは、レイヤのデータ ティップを表示するかしないかを選択し、表示する場合は データティップの内容のソース (参照先)を選択します。

DataTips Show ne_eco_14.US_L4NAME ▼ ⊐ Highlight					
Prefix Ecoregion:	Suffix				
Scale Range Visible Unlimited to	Unlimited				

あるベクタ要素タイプの[データティップ]コントロール(上図)と単一(グレースケール)のラスタレイヤの[データティップ]コントロールで表示用単位を設定したもの(下図)。

-DataTip	
Show Inage Cell Value 💌	
Units feet	Decinal Places 5
Prefix DEM_LIDAR:	Suffix ft
Scale Range Visible Unlimited to	Unlimited
1 1	



データティップは〈表示〉ウィンドウ内の複数のレイヤから場所 固有の情報を表示します。これらのレイヤには、手動で非表示に 設定されていたり、地図の縮尺により非表示になっていたり、上 に重なるレイヤで隠れているレイヤも含みます。

データティップを表示しない場合は、メニューで「なし」 を選択します。メニューの残りの選択肢はレイヤの種類に よって異なります。ほとんどのレイヤには「属性の選択」 オプションが設けられています。このオプションを選択す ると、〈テーブル / フィールドの選択〉ウィンドウが開く ので、ここで図形要素やラスタのセル値、データベースピ ンと関連付けられたデータベーステーブルのフィールドを 選択して、データティップのテキストを指定します。する と、選択した参照先の「テーブル.フィールド」が[表示] メニューに追加されます。

Lidar レイヤの [表示] メニューでは、Lidar ポイントの 定義済みの特定の値だけをデータティップに選択できま す。[表示]メニューの選択肢は、「なし」、「Z」、「強度」、「ク ラス」、「反射番号 / 個数」です。

ラスタレイヤの場合、レイヤに整数のデータ型を持つ単 ーのグレースケールラスタが含まれている場合に[表示] メニューが提供されます。このラスタタイプにはラスタ データベースがあるため、ラスタのセル値以外の値をデー タティップに指定できます。この場合の[表示]メニュー の選択肢には、「画像のセル値」と「属性の選択」があり ます。他のラスタレイヤタイプ(地形レイヤ含む)の場合 には、[表示]トグルボタンが代わりに提供され、データ ティップのオンとオフを切り替えます。データティップ にはラスタのセル値(カラーコンポジットラスタでは複数 のセル値)が自動的に表示されます。カラーセパレートや マルチバンドのラスタレイヤの[データティップ]コント ロールには、色成分ごとに[表示]トグルが提供されます。

前付け文字と後付け文字:[前付け文字]や[後付け文字] テキストフィールドを使用すると、入力したテキストがそ れぞれ、データティップ値の前と後に表示されます。デー タベースフィールドがデータティップのソースとして設定 されている場合、前付け文字テキストにフィールド名がデ (次ページに続く) フォルトで入ります。Lider と地形レイヤの場合、前付け 文字のテキストには表示される値のタイプがデフォルトで 表示されます。ラスタレイヤの前付け文字のテキストには、 単一ラスタレイヤの場合はオブジェクト名、RGB セパレー トレイヤの場合は色成分がデフォルトとして入ります。

表示用単位と小数点以下の桁数:図形オブジェクトやピン マップでは、データティップのソースフィールドが数値 フィールドで、この数値フィールドに表示用単位が設定さ れている場合、[表示]メニューの下の[表示用単位]メ ニューがアクティブになります。[表示用単位]メニュー は、グレースケールラスタレイヤでラスタのオブジェクト 情報にセル値と表示用単位が設定されているレイヤに対し ても表示されます。メニューから別の単位を選択すると、 ソースの値は指定された単位に変換され、データティップ に表示されます。[後付け文字]フィールドには、選択さ れた表示用単位の略字がデフォルト設定されます。

選択したソースの属性が数値の場合、[小数点以下の桁 数]フィールドが使えます。このフィールドは、データ ティップに表示される値の小数点以下桁数を設定します。

画像の幅と高さ:図形またはピンマップレイヤで、ジオタ グ画像テーブルの画像やサムネイルフィールドをデータ ティップのソースとして選択すると、[表示]メニューの 下にデータティップの画像の表示サイズを指定するフィー ルドが表示されます。この数値フィールドには、画像の最 小幅と高さ、最大幅と高さを設定できます。フィールドの 値はスクリーンピクセル単位です。

Object Points Symbol Script DataTip							
Show WPN Geotagged Images.Thumbnail 🗾 🗏 Highlight							
Mininum Image Hidth 60 Height 60 Maximum Hidth 120 Height 120							

可視スケール範囲:[可視スケール範囲]フィールドは、 ほとんどのレイヤタイプの[データティップ]コントロー ルにあります。このフィールドでは、データティップが表 示される地図スケールの範囲を制限します。たとえば、〈表 示〉ウィンドウで、あるスケールよりズームアウトされた 場合にデータティップを表示したくない場合があります。

スケールは、最小(左のフィールド)と最大(右のフィー ルド)のマップスケールで設定します。最小のマップス ケールでは、データティップを表示させる最もズームアウ トした縮尺を、最大のマップスケールでは、最もズームイ ンした縮尺をコントロールします。

[可視スケール範囲]フィールドは最初はデフォルトで 無制限に設定されています。この場合、全マップスケール でデータティップが表示されます。

スケール制限は両方変更することも、どちらか一つ変 更することも、変更しないこともできます。マップスケー ルの設定には、比率(1:10000など)か分母のみ(10000 など)を入力します。すると、フィールドに比率表示され たマップスケールが表示されます。マップスケールフィー ルドを無制限に戻すには、0を入力します。スケール範囲 の詳細については、テクニカルガイド『レイヤ、要素、グルー プをスケールに応じて表示する (Display Layers, Elements and Groups by Scale.)』を参照してください。

複数行のデータティップ

あるレイヤの図形要素に異なるデータベースフィール ドに格納された複数の関連属性があり、これらをまとめ てデータティップに表示したい場合があります。データ ティップに複数行の属性情報を表示させるには、文字列の 式を持つ計算テキストフィールドを追加して複数行のテキ ストを作成し、このフィールドをデータティップとして設 定します(下図参照)。



文字列の式は、同じテーブルや関連付けられたテーブル の他のフィールドを参照し、テキストの戻り値を連結する ことができます。文字列フィールドを参照した場合は直接 使用することができますが、数値フィールドからの戻り値 は sprintf() や NumToStr() 関数を使って、明示的に文字列 に変換する必要があります。前付け文字や後付け文字テキ ストなどのローテキストや改行文字(\n) は、二重引用符(" ")で囲む必要があります。文字列と参照フィールドを連結 するには、加算演算子(+)を使用するか、sprintf() 関数を 使用して書式を設定した文字列を作成します。使用例につ いては、TNT 入門書の「スクリプトの概要(Introduction to Scripting.)」を参照してください。



データティップに書式を追加する

テキストの書式設定を使用すると、データティップの 見易さを改善したり、特定のレイヤのデータを強調するこ とができます。例えば、各項目の前付け文字に太字のテキ ストを使用し、前付け文字と値のテキストの位置を合わ せて列を分けて表示することができます(前ページの図)。 このためには、書式設定コードを使用したり(テクニカル ガイド『データティップに書式を追加する(Add Styling to DataTips.)』参照)、書式設定に HTML や CSS(カスケーディ ング・スタイル・シート)のスタイル法を使用します(テ

(次ページに続く)

クニカルガイド『HTML を使ってデータティップを設計 する (Design DataTips using HTML.)』参照)。

データティップのカラー

TNTmips のすべての処理で使用されるデータティップ (およびツールティップインターフェース)のカラーは〈一 般システム設定〉ウィンドウ(TNTmips メニューのツール /システム/詳細設定)で変更することができます。[ツー ルティップとデータティップカラー]プッシュボタンを押 すと、〈色の選択〉ウィンドウが開くので、背景や境界線、 テキストのカラーを選択したり、作成することができます。

スクリプトを使用しデータティップを機能拡張

表示コントロールスクリプトを使用すると、データ ティップの表示形式を変更したり、機能を拡張することが できます。表示コントロールスクリプトは、データティッ プが表示されるカーソル位置にアクセスし、この位置を使 用して1つまたは複数のレイヤのデータを取得し、そこ から計算されたデータや結果を表示します。コントロー ルスクリプトでは、テキストのスタイル設定や、標準的 なデータティップテキストの追加または置き換えのほか、 データティップに単純な円グラフや棒グラフを描画するこ とができます。詳細については、テクニカルガイド『スク リプトを使ってデータティップ機能を拡張する (Enhance DataTips Using Scripts.)』を参照してください。

表示ウィンドウのデータティップオプション

ユーザは〈表示〉ウィンドウのデータティップに対す る全般的な表示オプションを[オプション]/[データティッ プ]メニューから設定できます。これらのオプションには、 データティップを表示しない、アクティブ / 一番上のレイ ヤのデータティップのみ表示、または可視レイヤのデータ ティップのみ表示などがあります。詳細については、テク ニカルガイド『表示ウィンドウのデータティップオプショ ン (View Window DataTip Options.) 』を参照してくださ い。

