<u>TNTmips USB キー用ドライバの更新方法 (MacOS)</u>

1. USB ドライバをアンインストールします。USB キーを外し、Macintosh HD >アプリケーション> TNT products 20xx > Program Files > drivers > **HASP Uninstall** を実行します。



2. http://sentinelcustomer.safenet-inc.com/sentineldownloads/ より、

「Sentinel HASP/LDK Mac OS X Run-time GUI Installation」をダウンロードします。

Θ		Sentinel Downloads			
🕤 🙆 🛃 🕂 🔲 sentinelcus	stomer.safenet-inc.com/s	entineldownloads/?s=&c=End+	User&p=all&o=Mac&t=all&	&l=English	€ リーダー
		Sentinel Downloads			
Sentinel HASP/LDK - Command Line Run-time Installer Windows , 13.6 MB, Version 6.64, Released 2014-08-01 Wind Wind			el LDK v.7.1 SDK - Entitlement Management System, Envelope, x, APIs, etc. vs, Linux, Mac , 1.6 GB, Version 7.1, Released 2014-05-13		
User Category	Product	Operatin	g System	Туре	
End User -	All	- Mac	· ·	All	~
Language	Keyword				
English		Search	Reset		
	25 🔵 50				
DESCRIPTION	VERSION	PRODUCT	OPERATING SYSTEM	SIZE	RELEASED
Sentinel HASP/LDK Mac OS X Run-t	ime GUI 6.62	Sentinel HASP, HASP HL, HASP4, Sentinel LDK	Mac	5.2 MB	2014-05-05
Sentinel HASP/LDK Mac OS X Run-t Installation	ime Script 6.62	Sentinel HASP, HASP HL, HASP4, Sentinel LDK	Mac	2.8 MB	2014-05-05
Sentinel RMS System Admin Guide	8.5.5	Sentinel RMS	Windows, Linux, Mac	-	2013-11-05
Sentinel HASP v.5.12 Documentation	5.12	Sentinel HASP, HASP HL	Windows, Mac & Linux	14.9 MB	2012-12-19

「User License AGREEMENT」のページに飛ぶので、最下段の[I Accept]ボタンをクリックするとダウンロードが開始されます。

3. 新しい USB ドライバをインストールします。

ダウンロードした Sentinel_Runtime.dmg を開き、「Install Sentinel Runtime Environment」を実行します。





インストール終了後、TNTmipsのUSBキーを差し込んで点灯することを確認してください。

2014.10.30 OpenGIS